

## -- إعراب الفعل المضارع – جزمه

### البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس اعراب الفعل المضارع : جزمه للسنة الأولى اعدادي ما يلي :

(1) يجزم الفعل المضارع اذا سبقته أداة من أدوات الجزم ، وهي قسمان :

- أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا و هي : لَمْ ، لا الناهية ، لَمَّا ، لام الأمر .
- أدوات شرطية تجزم فعلين ، يسمى الأول فعل الشرط و يسمى الثاني جواب الشرط .

(2) أدوات الشرط اثنتا عشرة أداة و هي : إِذْ ، إِذْمَا ( و هو حرفان ) ، إِنْ ، مَنْ ( للعاقل ) ، ما و مهما ( لغير العاقل ) ، متى ، أينما ، أَى ، أيان ، حيثما ) ،

(3) يجزم الفعل المضارع بالسكون الظاهر ، و بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ، و بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة .

### تحديد الظاهرة اللغوية وملاحظتها

#### أمثلة المجموعة 1

- لم تغن على ضحكائك الأجيال يا أطلال.
- لتهزأ رسومك بالزمان.
- يا فتنة الماضي لا تتبختري.
- ولما تفعل النكبات والأزمان.

#### أمثلة المجموعة 2

- مهما تتكلم الأحقاب يحدث التاريخ.
- ما تدخره من تراثك يرفعك.
- من يقرأ التاريخ يعلم حقيقة أمجاد أهله.
- حتى تصل إلى القناعة تستقد . خيرا
- أين تبحث في كتابك تجد جوابا لسؤالك.
- كيفما تقرأ تاريخك اقرأه.
- أي كتاب تقرأ يفدك.

### الوصف والتحليل

#### ما يجزم فعلا مضارعا واحدا

التركيب	الفعل المضارع المجزوم	أداة جزمه	علامة جزمه
لم تغن على ضحكائك الأجيال يا أطلال..	تغن	لم	حذف حرف العلة.

لتَهْزَأُ رسومك بالزمان.	تَهْزَأُ	لام الأمر	السكون الظاهر.
يا فتنة الماضي لا تتبختري.	تَتَبَخْتَرِي	لا الناهية	حذف النون.
ولما تفعل النكبات والأزمان.	تَفْعَل	لما	السكون الظاهر.

استنتاج: الأدوات التي تجزم فعلاً واحداً هي: لم، لما، لام الأمر، لا الناهية.

ملاحظة: «ما» و«لا» هما حرفا نفي.

## ما يجزم فعلين مضارعين

التركيب	المجزوم الأول	المجزوم الثاني	أداة الجزم
مهما تتكلم الأحقاب يحدث التاريخ.	تتكلم	يحدث	مهما
ما تدخره من تراثك يرفعك.	تدخر	يرفع	ما (لغير العاقل)
من يقرأ التاريخ يعلم حقيقة أمجاد أهله.	يقرأ	يعلم	من (للعاقل)
حتى تصل إلى القنعة تستند خيراً.	تصل	تستند	متى (للزمان)
أين تبحث في كتابك تجد جواباً لسؤالك.	تبحث	تجد	أين (للمكان)
كيفما تقرأ تاريخك اقرأه.	تقرأ	اقرأ	كيفما (للحال)
أي كتاب تقرأ يفدك.	تقرأ	يفد	أي

الأدوات التي تجزم فعلين، يكون الأول فعل الشرط ويكون الفعل الثاني جواب الشرط، وتكون جميع هذه الأدوات أسماء ما عدا «إن» فإنها حرف جزم، وهي أسماء مبنية تربط بين جملتين الأولى شرط للثانية، والأدوات هي: إن، ما، من، مهما، متى، أين، أينما، أنى، حيثما، كيفما، أي.

## استنتاج

- يُجْزَمُ الفعل المضارع الصحيح الآخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره.
- يُجْزَمُ الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة.
- تُجْزَمُ الأفعال الخمسة بحذف النون.
- يُجْزَمُ الفعلُ المضارع إذا سبقتة أداة من أدوات الجزم.

أدوات الجزم قسمان، وهي:

(1) الأدوات التي تجزم فعلاً مضارعاً واحداً هي:

- لم: حرف نفي وجزم، تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي.
- لا: حرف نهي وجزم، تُفيد نهْيَ المَخَاطَبِ عن القيام بالفعل.
- لَمَّا: حرف نفي وجزم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- لَامُ الأَمْرِ: مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

(2) الأدوات التي تجزم فعلين يكون الأول فعل الشرط ويكون الفعل الثاني جواب الشرط، هي اثنتا عشرة أداة:

- إن: حرف شرط جازم يُفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني.
- إذْماً: حرف شرط جازم (بمعنى إن).
- من: اسم شرط جازم مبني في محل رفع مُبتدأ، أو في محل نصب مفعول به.
- ما ومُهما: اسما شرط لغير العاقل، يعربان نفس إعراب (من).

- متى وأيان: اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف مانز لفعل الشرط.
- أنى، أين، أينما وحيثما: أسماء شرط للمكان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط.
- كيفما: اسم شرط مبني في محل نصب حال.
- أي: اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه.

## الملخص

- (1) يُجزم الفعل المضارع الصحيح الآخر والذي لم يتصل بآخره شيء بالسكون الظاهر على آخره، مثال: لم يخرج...
- (2) يُجزم الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة، مثال: لا يجز... (جزي) – لم ينج... (نجا)
- (3) تُجزم الأفعال الخمسة بحذف النون، مثال: لم تلعب – لم تلعبا – لم يلعبوا
- (4) يُجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم، وهي قسمان:

## أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا

- لم: حرف نفي وجزم، تدل على نفي القيام بالفعل في الماضي
- لا: حرف نهي وجزم، تفيد نهي المُخاطَب عن القيام بالفعل
- لَمَّا: حرف نفي وجزم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب
- لَ: لام الأمر، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب

## أدوات تجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهي اثنتا عشرة أداة

- إن: حرف شرط جازم يُفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني، مثال: إن تعمل تُفز
- إذ ما: حرف شرط جازم (بمعنى إن)، مثال: إذ ما تجلس أجلس
- مَنْ: اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، أو في محل نصب مفعول به، مثال: مَنْ يَعْمَلْ يَفْز – مَنْ تَنْصَحْ يَحْتَرْمُكَ
- ما ومهما: اسما شرط لغير العاقل، يعربان نفس إعراب (مَنْ)، مثال: ما تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ تُجْزَ عَلَيْهِ – مَهْمَا تُحَاوِلْ تُفْسَلْ
- متى وأيان: اسما شرط للزمان، مبنيان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط، مثال: متى تَفْهَمَا الدَّرْسَ تُنْجِزَا التَّمَارِينَ – أَيَّانَ تَجْلِسُ احْفَظْ لِسَانَكَ
- أنى، أين، أينما وحيثما: أسماء شرط للمكان، مبنية في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط، مثال: أنى تَبْحَثُ تَجِدُ ما تُرِيدُ – أين تَقِفُ أَقِفْ – أينما تَذْهَبُ يَذْهَبُ مَعَكَ – حَيْثُمَا تَشْكُرُهُ يَزِدْكَ
- كيفما: اسم شرط مبني في محل نصب حال، مثال: كَيْفَمَا تُجْرِمُ تُعَاقَبْ
- أي: اسم شرط يُعرب حسب موقعه ومعناه، مثال: أَيُّ عَمَلٍ تَعْمَلُ أَعْمَلُ مِنْهُ

إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب يكون للسابق منهما، مثال:

- إن تَتَعَلَّمْ والله تُفْز (الجواب للشرط لأنه سبق القسم)
- والله إن تطالع دروسك لتَنَجِّحَنَّ (الجواب للقسم لأنه سبق الشرط)

## نماذج من الإعراب

لَمْ يَحْتَرَمْ أَخَاهُ:

- لَمْ: حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- يَحْتَرَمْ: فعل مضارع مجزوم بَلَمْ، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو).
- أَخَاهُ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

لَا تَسْبَحُ فِي الْأَمَاكِنِ الْخَطِرَةِ:

- لَا: حرف نهي وجزم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- تَسْبَحُ: فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت).
- فِي: حرف جر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.
- الْأَمَاكِنِ: اسم مجرور بـ (في)، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

حَظَرَ الْأُسْتَاذُ وَلَمَّا يَحْظُرِ التَّلَامِيذُ:

- حَظَرَ: فعل ماض مبني على الفتح.
- الْأُسْتَاذُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
- وَ: واو الحال، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- لَمَّا: حرف نفي وجزم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- يَحْظُرُ: فعل مضارع مجزوم بـ (لَمَّا)، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره (منع من ظهوره التقاء الساكنين).
- التَّلَامِيذُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

لِتَلْتَمِسَ رِضَا اللَّهِ:

- لِ: لام الأمر، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- تَلْتَمِسُ: فعل مضارع مجزوم بـ (لِ) وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت).
- رِضَا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، وهو مضاف.
- اللَّهِ: اسم جلالة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

مَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ تُجِزْ عَلَيْهِ:

- مَا: اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
- تَفْعَلُ: فعل الشرط مجزوم بما، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره.
- مِنْ: حرف جر مبني على السكون.
- خَيْرٍ: اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
- تُجِزْ: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)، وعلاقة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل.
- عَلَيْهِ: حرف جر مبني على السكون، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ.

من يَنْجُ الله يَنْجُ من النَّارِ:

- مَنْ: اسم شرط جازم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
- يَنْجُ: فعل مضارع مجزوم (فعل شرط)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (هُوَ).
- الله: اسم جلالة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- يَنْجُ: فعل مضارع مجزوم (جواب شرط) وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
- مِنْ: حرف جر مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.
- النَّارِ: اسم مجرور بـ (مِنْ)، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ.

متى نَقْهَمَا الدَّرْسَ تَنْجِزَا التَّمَارِينَ:

- متى: اسم شرط جازم، مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان.
- نَقْهَمَا: فعل مضارع مجزوم (فعل شرط)، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- الدَّرْسَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- تَنْجِزَا: فعل مضارع مجزوم (جواب شرط)، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
- التَّمَارِينَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

أَيُّ عَمَلٍ تَعْمَلُ أَعْمَلُ مِثْلُهُ:

- أَيُّ: اسم شرط جازم، ظرف زمان منصوب وهو مضاف.
- عَمَلٍ: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
- تَعْمَلُ: فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط)، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أَنْتَ).
- أَعْمَلُ: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنا).
- مِثْلُهُ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

إِنْ تَتَعَلَّمِ وَاللهُ تَفْزُ:

- إِنْ: حرف شرط جازم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- تَتَعَلَّمِ: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط)، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أَنْتَ).
- وَ: حرف قسم وجر، مبني على الفتح.
- الله: اسم الجلالة مُقْسَمٌ به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أَخْلِفُ.
- تَفْزُ: فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط المتقدم)، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أَنْتَ).

والله إِنْ تُطَالِغِ دُرُوسَكَ لَتَنْجَحَنَّ:

- وَ: حرف قسم وجر، مبني على الفتح.

- الله: اسم الجلالة مُقسَّم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلِّقان بمحذوف تقديره أُلِّفَتْ.
- إن: حرف شرط جازم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
- تُطَالِغ: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت).
- دُرُوسَكَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.
- ل: حرف واقع في جواب القسم.
- تَنْجَحَنَّ: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد النَّقيلة، والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت)، والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب.